

CLUB AMITIE
ARRADON



ATELIERS INFORMATIQUE

COPIE D'ÉCRAN



-
- Le menu "Démarrer"
- La barre des tâches
- L'application « Paint »

ateliers.informatique@club-amitie-arradon.fr

DOMINIQUE

COPIE D'ÉCRAN : WINDOWS 10 ET 11

1


Septembre 2024



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 10


En préliminaire trouver l'application « **paint** » (pas paint 3D) et la mettre dans la barre des tâches.

Ensuite trouver l'application outil capture d'écran: **attention**, deux applications qui ont le même but coexistent ; je recommande celle qui s'appelle **outil capture d'écran** et pas celle appelée **capture d'écran et croquis**



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 10

la mettre dans la barre des tâches (les ciseaux coupent à gauche). Puis Ouvrez la,



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 10

Examinons les options qui se présentent :

Bouton **reporter** (équivalent du retardateur sur un appareil photo à vous de choisir)

Bouton **mode** :

Vous pouvez choisir la forme de la capture


- a) **rectangulaire** (rectangle à dimensionner au moment de la capture),
- b) **plein écran**,
- c) **forme libre** (il faudra dessiner une forme fermée avec le pointeur de souris),
- d) **fenêtre** (il faudra alors cliquer dans la fenêtre pour dire de laquelle il s'agit

Puis cliquez sur **nouveau** :

Si cas a) l'écran s'obscurcit le pointeur se présente sous forme d'une croix et attend que vous définissiez le rectangle par deux coins en diagonale, faites le. Si b) la copie d'écran est immédiate, si c) dessinez une forme fermée avec la souris, si d) cliquez dans la fenêtre à capturer

COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 10

La fenêtre d'origine s'agrandit, vous avez un bouton **enregistrer** (disquette)



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 10

Regardez bien l'endroit où vous enregistrez (par défaut c'est dans **photos/captures d'écran,**) mais ce peut être différent selon votre dernier enregistrement.

Vous pouvez aussi utiliser sur le clavier la touche de la rangée du haut plutôt à droite marquée **impécr** (prtsrn si écrit en anglais)


Quand vous appuyez sur la touche, il ne se passe rien, vous devez ouvrir **paint** et coller le contenu du **presse papier** dans la fenêtre, n'oubliez pas de **sauvegarder** votre œuvre d'art.

Le raccourci clavier Win+Maj+S ouvre l'autre outil de capture (**capture et croquis**), en haut de l'écran choisissez votre mode de capture : rectangle, libre, plein écran fenêtré). Cette fois vous êtes prévenu quand la capture est faite, ouvrez **paint** collez la capture et sauvegardez.

COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

Dans Windows 11, vous pouvez chercher l'application dans le menu démarrer ou par la zone de recherche en bas, il y a un seul résultat --> pas d'erreur possible.

Pour placer le bouton de capture d'écran dans la barre des tâches :
se rendre dans le **menu démarrer**, trouver **outil capture d'écran**, **clic droit**, **plus**, **épingler à la barre des tâches**.



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

Résultat




Idem pour l'application « **Paint** »



Vous êtes prêts.

COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

Cliquez gauche sur le **bouton outil capture d'écran** en **barre des tâches** ou double clic sur **outil capture d'écran** dans le **menu démarrer**, la fenêtre encadrée en rouge s'ouvre.



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

Vous pouvez selon les icônes proposées :

Prendre « **une photo** »

ou Réaliser une vidéo

Pour la photo, il vous faut définir la forme de la capture

a) rectangle à dimensionner,

b) plein écran,

c) forme libre,

d) fenêtre (il faudra alors cliquer dans la fenêtre pour dire de laquelle il s'agit)


Vous pouvez programmer un retardateur (4 ème bouton).

Puis cliquez sur **nouveau** pour réaliser la capture :

Si cas a) l'écran s'obscurcit et attend que vous définissiez le rectangle (voir dia 4) faites le, si b) la copie d'écran est immédiate, si c) dessinez une forme fermée avec la souris si d) cliquez dans la fenêtre à capturer

COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

Résultat d'un plein écran avec ici 3 fenêtres :




COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

La copie d'écran est automatiquement enregistrée dans images/capture d'écrans avec un nom : Capture d'écran aaaa-mm-jj jjmmnss.png par défaut. Vous saurez donc facilement la retrouver. Vous pouvez donc fermer la fenêtre

Mais vous pouvez aussi choisir un nom différent, un format de photo différent , un lieu de stockage différent en cliquant gauche sur la **disquette** après avoir réalisé la capture.

Enfin, vous pouvez accéder directement à **paint** et poursuivre l'édition de votre capture d'écran.



COPIE D'ÉCRAN SOUS WINDOWS 11

Les vidéos enregistrées sont placées par défaut dans video/enregistrements d'écran

Le raccourci clavier Win+Maj+S peut être utilisé à tout moment, que l'outil capture soit ouvert ou pas, vous êtes alors invités en haut à sélectionner le type de capture (fenêtre, rectangle, forme libre, plein écran), vous n'avez juste pas accès au retardateur. L'enregistrement est aussi automatique.

Le bouton **Impécr** fonctionne, lui aussi, il obscurcit l'écran pour le « figer » dimensionnez directement le rectangle qui va bien, encore une fois la sauvegarde est automatique sauf si vous cliquez dans la fenêtre fugitive en bas à droite ; auquel cas vous reprenez la main pour une sauvegarde manuelle.

Un exemple très différent de la copie d'écran, ci dessous, j'atteste via mon relevé bancaire avoir payé ma cotisation au club amitié... capture d'écran à l'appui



DATE COMPTA	LIBELLE / REFERENCE		DATE OPERATION	DATE VALEUR	MONTANT
09/09	VIR Club Amitie Arradon M LECROC DOMINIQUE Virement de M OU MME LECROC DOMI	1180044	09/09	09/09	- 12,00 €